



Les raccourcis du menu démarrer communs à tous les utilisateurs sont stockés dans le dossier :

► Ordinateur ► Disque local (C:) ► ProgramData ► Microsoft ► Windows ► Menu Démarrer ► Programmes ►


ou ► C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Ce dossier est directement accessible par un <CLIC D> OUVRIRE TOUS LES UTILISATEURS

sur ► Tous les programmes de

B. LA BARRE DES TÂCHES

La barre des tâches affiche les applications épinglées et les applications actives.



Pour éviter toute erreur de manipulation, la barre des tâches peut être verrouillée ; avant de modifier son paramétrage, il faut donc s'assurer qu'elle est bien déverrouillée.



<p>PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)</p> <p>Barre des tâches et menu Démarrer</p> <p><CLIC G> SUR SÉLECTIONNER L'ONGLET Barre des tâches</p>	<p>BOUTON DROIT</p> <p><CLIC D> dans une zone vide de la barre des tâches</p>
<p>DÉCOCHER <input checked="" type="checkbox"/> Verrouiller la barre des tâches</p> <p><input type="button" value="OK"/> POUR VALIDER</p>	

Apparence de la barre des tâches

Verrouiller la barre des tâches

Masquer automatiquement la barre des tâches

Utiliser de petites icônes

Position de la barre des tâches :

Boutons de la barre des tâches :



Pour ne plus afficher la barre des tâches, cocher Masquer automatiquement la barre des tâches
Si vous en avez besoin, pointer en bas de l'écran et elle se réaffiche automatiquement



Déverrouiller la barre des tâches
Masquer la barre des tâches puis pointer à son emplacement
La réafficher



NOTES

C. ZONE DE NOTIFICATION

Les icônes de notification affichent les programmes résidents et les événements en cours.



<p>PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)</p> <p>Barre des tâches et menu Démarrer</p> <p><CLIC G> SUR SÉLECTIONNER L'ONGLET Zone de notification</p> <p><CLIC G> SUR Personnaliser...</p>	<p>BOUTON DROIT</p> <p><CLIC D> dans une zone vide de la zone de notification</p> <p><CLIC G> SUR Personnaliser les icônes de notification</p>
<p>POUR CHAQUE ICÔNE, CHOISIR LE COMPORTEMENT ASSOCIÉ</p> <p> POUR VALIDER</p>	

Icônes

	Windows Live Mail <i>Vous avez du nouveau courrier électronique</i>
	Réseau <i>Réseau Accès Internet</i>
	Volume <i>Haut-parleurs : 50%</i>
	Windows Update <i>De nouvelles mises à jour sont disponibles</i>
	WinZip Executable <i>WinZip Quick Pick</i>

Comportements

<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'icône et les notifications Afficher l'icône et les notifications Masquer l'icône et les notifications Afficher uniquement les notifications
Afficher l'icône et les notifications
Afficher uniquement les notifications
Afficher uniquement les notifications



<CLIC G> sur de 11:38 24/03/2010 pour afficher **Personnaliser...** qui permet d'accéder à la même boîte de dialogue

D. LES APPLICATIONS

L'installation et la suppression d'applications est gérée par le système.

1 INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION

L'installation commence automatiquement dès l'introduction du Cd/Dvd dans le lecteur.




INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION

METTRE LE CD OU LE DVD DANS LE LECTEUR
CHOISIR "INSTALLATION PAR DÉFAUT"
SUIVRE LES INDICATIONS DE L'ÉDITEUR



Si l'application est ancienne, s'assurer qu'elle est bien installée dans le dossier "programmes" ; sinon, annuler l'installation, choisir "installation personnalisée" et Indiquer le dossier "programmes" : Ordinateur ► Disque local (C:) ► Programmes ► - Indiquer un dossier spécifique pour l'installation ; s'il n'existe pas, Windows le créera automatiquement



NOTES



2 MODIFIER / SUPPRIMER UNE APPLICATION EXISTANTE










Vous pouvez modifier ou réinstaller une application qui ne fonctionne pas bien où encore supprimer définitivement une application non utilisée.



ACTION



<CLIC G> SUR  **Programmes et fonctionnalités**
<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER
<CLIC G> SUR 
CONFIRMER LA DÉSINSTALLATION ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS


Organiser ▾ Désinstaller Modifier <CLIC G> POUR DÉSINSTALLER LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ		
Nom	Éditeur	Installé le
 Acoustica Effects Pack	Acoustica, Inc	07/03/2010
 Acoustica Mixcraft 5	Acoustica	09/03/2010
 Adobe Flash Player 10 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	01/03/2010
 Adobe Photoshop Elements	Adobe Systems, Inc.	01/03/2010
 Adobe Reader 9.3 - Français	Adobe Systems Incorporated	02/03/2010
 Akeeba Remote Control 2.5	Akeeba Developers	01/03/2010
 AnvSoft Photo Flash Maker Pro 5.02	AnvSoft, Inc.	01/03/2010
 Assistant de connexion Windows Live	Microsoft Corporation	01/03/2010
 avast! Free Antivirus	Alwil Software	11/03/2010




3 UTILISER LE MODE COMPATIBILITÉ

Certaines applications anciennes peuvent présenter des problèmes de fonctionnement sous Windows 7 ; il est possible de démarrer une application en mode compatible.



ACTION



<CLIC D>  SUR L'APPLICATION À MODIFIER
 ONGLET 
MODIFIER LES PARAMÈTRES (WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS XP...)
 POUR VALIDER

Mode de compatibilité

Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :

Windows XP (Service Pack 3)

Paramètres **<CLIC G> POUR DÉROULER LES MODES DE COMPATIBILITÉ**

Exécuter en 256 couleurs

Exécuter avec une résolution d'écran de 640 x 480

Désactiver les thèmes visuels

Désactiver la composition du Bureau

Désactiver la mise à l'échelle de l'affichage pour les résolutions élevées

Niveau de privilège **NÉCESSAIRE POUR EXÉCUTER CERTAINS PROGRAMMES**

Exécuter ce programme en tant qu'administrateur



Si plusieurs utilisateurs recensés utilisent l'application, il est préférable de traiter les paramètres de tous les utilisateurs en même temps en cliquant sur

[Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs](#)

et d'exécuter l'application en tant

qu'administrateur en cochant Exécuter ce programme en tant qu'administrateur



Si l'application refuse toujours de fonctionner correctement, utiliser l'assistant "compatibilité des programmes" qui devrait vous aider à résoudre les problèmes

→ Cliquez pour ouvrir l'utilitaire Résolution des problèmes

<CLIC> SUR [M'aider à choisir les paramètres](#) puis [de compatibilité des programmes.](#)

4 ASSOCIER LES PROGRAMMES PAR DÉFAUT

Un type de fichier donné est automatiquement associé à un programme de telle manière qu'un <DOUBLE CLIC> ou un <CLIC D> OUVRIER sur un document de ce type ouvre automatiquement l'application qui permet de gérer ce type de données. Ces associations sont définies à l'installation de Windows et enrichies (éventuellement modifiées) lors de l'installation de nouvelles applications. Windows Seven gère ces associations de deux manières :

La première consiste à indiquer votre programme préféré et à l'autoriser à gérer tous les types de fichiers qu'il peut reconnaître.



PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR Programmes par défaut

<CLIC G> SUR Configurer les programmes par défaut

<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR Définir ce programme comme programme par défaut


RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LES APPLICATIONS CONCERNÉES

OK

POUR VALIDER

Choisissez vos programmes par défaut

Pour définir un programme comme programme par défaut pour tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir, cliquez sur Définir ce programme comme programme par défaut.



Lecteur Windows Media
Microsoft Windows

Le Lecteur Windows Media est la plateforme numérique dédiée à vos loisirs numériques.

Ce programme a 51 sur 53 valeurs par défaut.

<CLIC G> POUR DÉFINIR PAR DÉFAUT

→ **LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ**
Définir ce programme comme programme par défaut

Utiliser le programme sélectionné pour ouvrir tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir par défaut.

→ Choisir les paramètres par défaut pour ce programme

Choisir les types de fichiers et les protocoles que le programme sélectionné peut ouvrir par défaut.



NOTES



Les extensions de fichiers associés à ce programme peuvent être gérées individuellement en cliquant sur

→ Choisir les paramètres par défaut pour ce programme

Cocher ou décocher les extensions associées puis puis

Sélectionnez les extensions que ce programme doit ouvrir par défaut, puis cliquez sur Enregistrer.

Lecteur Windows Media
Microsoft Windows

Sélectionner tout


Nom	Description	Paramètres par défaut...
<input checked="" type="checkbox"/> .3gp	Audio/vidéo 3GP	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .aac	Audio ADTS	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .adt	Audio ADTS	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .adts	Audio ADTS	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .aif	Son au format AIFF	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .aifc	Son au format AIFF	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .aiff	Son au format AIFF	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .asf	Fichier audio/vidéo Windows Media	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .asx	Sélection audio/vidéo Windows Media	Lecteur Windows Media
<input checked="" type="checkbox"/> .au	Son au format AU	Lecteur Windows Media
<input type="checkbox"/> .avi	Fichier AVI	VLC media player
<input type="checkbox"/> .cda	Liste de CD audio	Lecteur Windows Media



Un type de fichier se reconnaît par :

son icône

elle indique l'application associée

 **comptes.xlsx**
Feuille de calcul Microsoft Excel
20 9 Ko

son suffixe (extension qui n'est plus toujours affichée)
Il est formé d'un point suivi de x caractères déterminant le type de fichier

Le fichier de données peut être directement associé à un programme.



 **PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)**

<CLIC G> SUR  **Programmes par défaut**

<CLIC G> SUR  **Associer un type de fichier**

<CLIC G> SUR LE TYPE DE FICHIER POUR LE SÉLECTIONNER (DANS LE VOLET DE GAUCHE)

<CLIC G> SUR



BOUTON DROIT


DANS UNE FENÊTRE D'ORDINATEUR

SÉLECTIONNER UN FICHIER

<CLIC D> OUVRIR

INDIQUER L'APPLICATION OU LA DÉSIGNER PAR


pour valider

 Choisissez le programme à utiliser pour ouvrir ce fichier :

Fichier : .mp3

Programmes recommandés

 Lecteur Windows Media
Microsoft Corporation

 Windows Live Movie Maker
Microsoft Corporation

 Windows Media Center
Microsoft Corporation


Autres programmes


Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier

Il est possible de modifier le moteur de recherche par défaut de Windows.




PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR  Programmes par défaut

<CLIC G> SUR  Configurer les programmes par défaut

<CLIC G> SUR LE PROGRAMME POUR LE SÉLECTIONNER

ce dernier doit avoir été préalablement téléchargé et installé à partir du site de l'éditeur

<CLIC G> SUR  Définir ce programme comme programme par défaut


RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LES APPLICATIONS CONCERNÉES

 **POUR VALIDER**

ce programme sera maintenant utilisé pour toutes les recherches


Choisissez vos programmes par défaut

Pour définir un programme comme programme par défaut pour tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir, cliquez sur Définir ce programme comme programme par défaut.



Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin, directement sur votre Bureau.

Ce programme a toutes ses valeurs par défaut.

 **Définir ce programme comme programme par défaut**
Utiliser le programme sélectionné pour ouvrir tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir par défaut.

E. LES DONNÉES


Les fichiers de données se trouvent habituellement dans le dossier "DOCUMENTS" accessible directement depuis le bureau ou à partir de la fenêtre "ORDINATEUR".

1 INDEXER LES DONNÉES

Pour améliorer la précision et la rapidité d'une recherche, les fichiers de données sont indexés. Si des fichiers de données sont stockés en dehors de "DOCUMENTS", indiquer à Windows qu'il faut indexer cet emplacement.




PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR  Options d'indexation

la liste des emplacements indexés s'affiche

<CLIC> SUR 

<CLIC G> SUR 


la liste complète des emplacements s'affiche avec une coche pour ceux indexés

DÉVELOPPER AVEC  POUR ATTEINDRE LE DOSSIER À INDEXER

COCHER LE OU LES DOSSIERS POUR QU'ILS SOIENT INDEXÉS

 **POUR VALIDER PUIS** 





Avancé

permet de paramétrer le type de fichiers à indexer, l'emplacement de l'index et éventuellement de reconstruire ce dernier

2 RESTAURER UNE VERSION ANTÉRIEURE

Le système garde la trace de l'historique des modifications effectuées dans un document de bureautique ; il est à même de restaurer une version plus ancienne, ce qui est bien pratique.



RESTAURER LES VERSIONS PRÉCÉDENTES

SÉLECTIONNER LE FICHIER

<CLIC D> Restaurer les versions précédentes

SÉLECTIONNER LA VERSION

<CLIC> SUR Ouvrir POUR OUVRIR LE FICHIER AVEC L'APPLICATION D'ORIGINE

CHOISIR Enregistrer sous ET ENREGISTRER LE FICHIER DANS LE MÊME DOSSIER QUE L'ORIGINAL MAIS AVEC UN NOM EXPLICITE (XXXX VERSION RESTAURÉE)


vous pourrez toujours supprimer le fichier inutile plus tard

Versions des fichiers :

Nom	Modifié le	Emplacement
Semaine dernière (2)		
Window...	16/03/2010 10:17	Point de restauration
Window...	15/03/2010 19:25	Point de restauration



Si vous êtes vraiment sûr de vous, vous pouvez choisir Restaurer pour remplacer la version actuelle de votre fichier par la version précédente mais la version actuelle de votre fichier sera définitivement perdue



NOTES