



Pour ne plus afficher la barre des tâches, cocher  Masquer automatiquement la barre des tâches  
Si vous en avez besoin, pointer en bas de l'écran et elle se réaffiche automatiquement



Déverrouiller la barre des tâches  
Masquer la barre des tâches puis pointer à son emplacement  
La réafficher

**2 ÉPINGLER UNE APPLICATION**

Une application peut être épinglée à la barre des tâches à partir du menu démarrer ou du bureau ; ainsi, elle sera plus facilement accessible.



**BUREAU**

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION À ÉPINGLER

<CLIC G> SUR Épingler à la barre des tâches

**MENU DÉMARRER**

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION À ÉPINGLER

<CLIC G> SUR Épingler à la barre des tâches



Épingler l'application de votre choix à la barre des tâches

**3 DÉTACHER UNE APPLICATION**

Une application peut être détachée de la barre des tâches aussi facilement.



**BUREAU**

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION

<CLIC G> SUR Désépingler de la barre des tâches

**BARRE DES TACHES**

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION

Détacher de la barre des tâches



Épingler la calculatrice à la barre des tâches (si elle l'est déjà, détachez-la de la barre puis épinglez-la de nouveau)

**4 AJOUTER DES BARRES D'OUTILS**

Des barres d'outils peuvent être ajoutées à la barre des tâches.



**PANNEAU DE CONFIGURATION**

<CLIC G> SUR **Barre des tâches et navigation**

**BARRE DES TACHES**

<CLIC D> DANS UNE ZONE VIDE

<CLIC G> SUR Propriétés

**ONGLET** Barres d'outils

**COCHER LES BARRES À AFFICHER**

Adresse

Liens

Bureau

POUR VALIDER

- Adresse
- Liens
- Bureau

La barre des tâches s'affiche sur deux niveaux et les barres d'outils cochées s'affichent devant la zone de notification.



- ✓ La barre d'adresse permet de saisir une adresse locale ou internet
- ✓ La barre de liens affiche les liens existants
- ✓ La barre de bureau permet d'accéder directement aux raccourcis du bureau en cliquant sur **>>**



Afficher les barres "bureau" et "adresse"

Accéder à une application par la barre "bureau" puis fermer cette application

Saisir dans la barre adresse "documents" et valider

Saisir dans la barre "adresse" une adresse internet (*ex ios.fr*) et valider

Ne plus afficher les barres

## C. ZONE DE NOTIFICATION

Les icônes de notification affichent des informations sur le système et les processus résidents.



action

**MENU DÉMARRER**

**<CLIC G> SUR** Paramètres

**<CLIC G> SUR** Système

**<CLIC G> SUR** Notifications et actions

**ZONE NOTIFICATION**

**<CLIC D> À DROITE DE LA ZONE**

**<CLIC G> SUR** Personnaliser les icônes de notification

**ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS**  Activé /  Désactivé

### 1 ICÔNES D'APPLICATION

Elles vont pouvoir éventuellement s'afficher dans la zone de notification.



action

**Paramètres** Notifications et actions

**<CLIC G> SUR** Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches

**ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS**

#### SÉLECTIONNER LES ICÔNES À AFFICHER DANS LA BARRE DES TÂCHES

Toujours afficher toutes les icônes dans la zone de notification

Désactivé

Snip Snip Activé

Réseau ios Accès Internet Activé

Logitech SetPoint Event Manager (UNI... Souris et clavier Logitech Désactivé

Microsoft Outlook Microsoft Outlook Désactivé

## 2- ICÔNES SYSTÈME

Là aussi il est possible de choisir lesquelles afficher.



Notifications et actions

<CLIC G> SUR [Activer ou désactiver les icônes système](#)

**ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS**



**ACTIVER OU DÉSACTIVER LES ICÔNES SYSTÈME**



Horloge



Activé



Volume



Désactivé



Réseau



Activé



Alimentation



Désactivé



Activer les notifications que vous souhaitez voir affichées et désactiver les autres

## D. LES APPLICATIONS

L'installation et la suppression d'applications sont gérées par le système.

### 1- INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION

L'installation commence le plus souvent automatiquement à la fin du téléchargement ou après l'introduction du Cd/Dvd dans le lecteur.




**BOUTON GAUCHE**

**TÉLÉCHARGER** L'APPLICATION OU **METTRE** LE CD OU LE DVD DANS LE LECTEUR

**CHOISIR** "INSTALLATION PAR DÉFAUT"

**SUIVRE** LES INDICATIONS DE L'ÉDITEUR



si l'installation ne démarre pas automatiquement et selon le navigateur, <CLIC G> sur le fichier (*le plus souvent .EXE ou .ZIP*) téléchargé en bas et à gauche du navigateur ou dans le dossier "téléchargement"





La plupart du temps, le programme d'installation demande s'il doit créer une icône dans la barre des tâches et/ou sur le bureau ; selon le degré d'utilité et d'utilisation de l'application, répondre "oui" à l'un et/ou à l'autre





Si l'application est ancienne, s'assurer qu'elle est bien installée dans le dossier "programmes" ; sinon, annuler l'installation, choisir "installation personnalisée" et Indiquer le dossier

"programmes" : soit en le désignant  > Ce PC > Disque local (C:) > Programmes, soit en le nommant  C:\Program Files. Indiquer un dossier spécifique pour l'installation ; s'il n'existe pas, Windows le créera automatiquement

## 2- MODIFIER / SUPPRIMER UNE APPLICATION EXISTANTE

Vous pouvez modifier ou réinstaller une application qui ne fonctionne pas bien où encore supprimer définitivement une application non utilisée.



action








 Panneau de configuration **PANNEAU DE CONFIGURATION**

 Programmes et fonctionnalités

**SÉLECTIONNER L'APPLICATION**

**<CLIC G> SUR** 

Organiser ▾ Désinstaller

Nom	Éditeur	Installé le	Taille	Version
 Notepad++	Notepad++ Team	29/02/2016		6.9
 Avast Free Antivirus	AVAST Software	26/02/2016	1,09 Go	11.1.2253
 Microsoft Office Professionnel 2016 - fr-fr	Microsoft Corporation	24/02/2016	967 Mo	16.0.6568.2025
 Microsoft Office 365 - fr-fr	Microsoft Corporation	24/02/2016		16.0.6568.2025
 Spotify	Spotify AB	23/02/2016		1.0.23.90.g42187855
 calibre	Kovid Goyal	21/02/2016	174 Mo	2.51.0
 ASUS Sync	FutureDial Inc.	13/02/2016	15,2 Mo	1.0.97

**2- <CLIC G> ICI**

**1- SÉLECTIONNER L'APPLICATION**



action

 Paramètres **PARAMÈTRES**

**<CLIC G> SUR** Applications et fonctionnalités



**<CLIC G> SUR L'APPLICATION**



**<CLIC G> SUR** 


## Applications et fonctionnalités

Gérer les fonctionnalités facultatives


Tapez un nom d'application... 

 Trier par taille 

 Afficher les applications sur l'ensemble des lecteurs 

 Microsoft Visual Studio Express 2012 pour le... 2.37 Go  
Microsoft Corporation

**<CLIC G> SUR LE PROGRAMME "DÉSINSTALLER" S'AFFICHE**

 OpenCPN 4.0.0 51,8 Mo  
opencpn.org 26/08/2015

**TAILLE DU PROGRAMME**

**Désinstaller**

# I – CONFIGURATION LOGICIELLE

## 3 UTILISER LE MODE COMPATIBILITÉ

Certaines applications anciennes peuvent présenter des problèmes de fonctionnement sous Windows 10 ; il est alors possible de démarrer une application en mode compatible.



action



### BUREAU

**<CLIC D>** Propriétés SUR L'APPLICATION À MODIFIER

**ONGLET** Compatibilité

**COCHER**  Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :

**MODIFIER** LES PARAMÈTRES (*Windows 95, Windows 98, Windows xp...*)

**OK** POUR VALIDER



action



### MENU DÉMARRER

**<CLIC D>** SUR L'APPLICATION À MODIFIER

**Ouvrir l'emplacement du fichier**

**<CLIC D>** Propriétés SUR LE FICHIER EXÉCUTABLE À MODIFIER

**ONGLET** Compatibilité

**COCHER**  Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :

**MODIFIER** LES PARAMÈTRES (*Windows 95, Windows 98, Windows xp...*)

**OK** POUR VALIDER

Mode de compatibilité

Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :

- Windows 8
- Windows 95
- Windows 98 / Windows Me
- Windows XP (Service Pack 2)
- Windows XP (Service Pack 3)
- Windows Vista
- Windows Vista (Service Pack 1)
- Windows Vista (Service Pack 2)
- Windows 7
- Windows 8

**<CLIC G>** POUR DÉROULER  
LES MODES DE COMPATIBILITÉ



information

**Exécuter en tant qu'administrateur**

permet après confirmation de prendre les droits d'administrateur et de résoudre ainsi des problèmes liés à des applications anciennes



conseil

Si malgré tout, le programme ne fonctionne pas, essayer

**Lancer la résolution des problèmes de compatibilité**



avance

Si plusieurs utilisateurs recensés utilisent l'application, il est préférable de traiter les paramètres de tous les utilisateurs en même temps en cliquant sur **Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs**



exercice

Rechercher le programme lançant la calculatrice ; le paramétrer en mode compatibilité "windows98" et vérifier si cela fonctionne – annuler



notes

## 4 EXÉCUTER EN MODE ADMINISTRATEUR

Certaines applications exigent de fonctionner en mode "administrateur". Plutôt que de travailler tout le temps dans ce mode qui fragilise la sécurité du micro-ordinateur, il est préférable de paramétrer uniquement les applications (*peu nombreuses et souvent anciennes*) qui l'exigent ou d'utiliser ce mode en fonction des besoins.



action



### BUREAU

<CLIC D> Propriétés SUR L'APPLICATION À MODIFIER

ONGLET Compatibilité

COCHER  Exécuter ce programme en tant qu'administrateur

OK POUR VALIDER



action



### MENU DÉMARRER

<CLIC D> SUR L'APPLICATION À MODIFIER

Exécuter en tant qu'administrateur



Paramétrer la calculatrice en mode compatibilité "administrateur" et vérifier si cela fonctionne – annuler

## 5 DÉFINIR UN PROGRAMME PAR DÉFAUT

Un type de fichier donné est associé à un programme pour que son ouverture s'effectue avec l'application choisie. Ces associations, définies à l'installation de Windows, sont éventuellement modifiées lors de l'installation de nouvelles applications.



action



Panneau de configuration

### PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR Programmes par défaut

<CLIC G> SUR Configurer les programmes par défaut

<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR → Définir ce programme comme programme par défaut

OK POUR VALIDER

### Définir les programmes par défaut

Pour définir un programme comme programme par défaut pour tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir, cliquez sur Définir ce programme comme par défaut.

Programmes

- Firefox
- Google Chrome
- Graveur d'image disque Windows
- Lecteur Windows Media**
- Météo
- Microsoft Edge
- Xbox
- Xbox Game UI

Lecteur Windows Media  
Microsoft Corporation

Le Lecteur Windows Media est la plateforme numérique dédiée à vos loisirs numériques.

Ce programme a 14 sur 58 valeurs par défaut.

<CLIC G> DÉFINIT PAR DÉFAUT LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ

→ Définir ce programme comme programme par défaut  
Utiliser le programme sélectionné pour ouvrir tous les types de fichiers et tous les protocoles qu'il peut ouvrir par défaut.

→ Choisir les paramètres par défaut pour ce programme  
Choisir les types de fichiers et les protocoles que le programme sélectionné peut ouvrir par défaut.

OK





Paramètres

**PARAMÈTRES**

Applications par défaut

<CLIC G> SUR  
 <CLIC G> SUR L'APPLICATION  
**SÉLECTIONNER LA NOUVELLE APPLICATION PAR DÉFAUT**  
 OU



Rechercher une application dans le Windows Store

Navigateur Web

<CLIC G> POUR CHANGER  
 D'APPLICATION



Microsoft Edge



Les extensions de fichiers associées à ce programme peuvent être gérées individuellement en cliquant sur → [Choisir les paramètres par défaut pour ce programme](#) du panneau de configuration pour associer à un programme des extensions

Cocher ou décocher les extensions associées puis  puis

Paint  
 Microsoft Corporation

Sélectionner tout

Nom	Description	Paramètres par défaut actuels
<b>Extensions</b>		
<input type="checkbox"/> .bmp	Fichier BMP	Photos
<input type="checkbox"/> .dib	Fichier DIB	Photos
<input checked="" type="checkbox"/> .emf	EMF File	Paint
<input checked="" type="checkbox"/> .gif	Fichier GIF	Paint
<input type="checkbox"/> .ico	Icône	Application inconnue
<input type="checkbox"/> .jfif	Fichier JFIF	Photos
<input type="checkbox"/> .jpe	Fichier JPE	Photos
<input type="checkbox"/> .jpeg	Fichier JPEG	Photos
<input type="checkbox"/> .jpg	Image JPEG	Visionneuse de photos Windows
<input type="checkbox"/> .png	Fichier PNG	Photos
<input checked="" type="checkbox"/> .rle	RLE File	Paint
<input type="checkbox"/> .tif	Fichier TIF	Visionneuse de photos Windows
<input type="checkbox"/> .tiff	Fichier TIFF	Visionneuse de photos Windows
<input checked="" type="checkbox"/> .wmf	WMF File	Paint

**COCHER LES  
 EXTENSIONS VOULUES**




Définir Paint comme programme par défaut pour tous les fichiers de type GIF, BMP et PNG





### Un type de fichier se reconnaît par

- son icône  
elle indique l'application associée
- son suffixe (extension plus toujours affichée)  
Il est formé d'un point suivi de x caractères déterminant le type de fichier




## 6 ASSOCIER UN TYPE DE FICHIER

Le type de fichier de données peut aussi être directement associé à un programme.



action



Panneau de configuration

### PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR Programmes par défaut

<CLIC G> SUR Associer un type de fichier ou un protocole à un programme

SÉLECTIONNER LE TYPE DE FICHIER

DÉSIGNER L'APPLICATION PAR

(éventuellement [Plus d'applications](#) ↓ et/ou [Rechercher une autre application sur ce PC](#) )

POUR VALIDER



action



### BOUTON DROIT

DANS UNE FENÊTRE D'ORDINATEUR

SÉLECTIONNER UN FICHIER

<CLIC D> Ouvrir avec >

SÉLECTIONNER UNE APPLICATION

OU

<CLIC G> SUR Choisir une autre application

<CLIC G> SUR L'APPLICATION

(éventuellement [Plus d'applications](#) ↓ et/ou [Rechercher une autre application sur ce PC](#) )



information

Le bouton  de la fenêtre "propriétés" d'un fichier permet de faire la même chose



notes